




Consejo de Bioquímicos de Jujuy

EL LABORATORIO EN LA URGENCIA Y LA EMERGENCIA

Actuar bien.....actuar rápido



Bioq. Esp. Pablo Bianchini

Especialista en Emergentología y Terapia Intensiva. SATI

Especialista en Bioquímica Clínica, área Emergentología. COBICO - CBJ

Integrante del Capítulo Bioquímico de SATI

EMERGENCIA


IMPlica RIESGO DE VIDA
REQUIERE ATENCIÓN
MÉDICA INMEDIATA

URGENCIA

NECESITA ATENCIÓN
MÉDICA A LA BREVEDAD
NO IMPLICA RIESGO DE VIDA

Indicadores de Calidad


Valores Críticos



Definiciones

Tiempo de Respuesta

Laboratorio de urgencias



DEFINICIONES

La urgencia médica implica riesgo para la salud de la persona y requiere de una rápida asistencia médica. La emergencia médica implica riesgo para la vida del paciente, pudiendo comprometerla, y requiere de una asistencia médica inmediata.



IMPORTANCIA

Las pruebas de laboratorio juegan un papel crucial en la toma de decisiones clínicas, especialmente en situaciones de urgencia/emergencia, permitiendo intervenciones clínicas oportunas y efectivas.




PRORIDADES

Las prioridades sirven para poder definir el tiempo de espera del paciente ante cada situación particular

El diagrama representa los ejes clave del funcionamiento del laboratorio en emergencias.

Su eficiencia impacta directamente sobre el pronóstico de los pacientes en el servicio de emergencias.



La calidad y oportunidad del resultado bioquímico en la emergencia depende de que estos elementos funcionen de manera articulada.

Su función primordial es respaldar las decisiones clínicas en contextos críticos

INDICADORES

```
graph LR; I((INDICADORES)) --- O[Operativos]; I --- CA[Calidad analítica]; I --- SP[Seguridad del paciente]; I --- G[Gestión]; I --- F[Finalidad];
```

Operativos

- **TAT (Turnaround Time) promedio y por analito.**
- % de resultados entregados dentro del tiempo esperado.
- % de muestras procesadas sin demoras.

Calidad analítica

- **Tasa de repetición de muestras (repetibilidad).**
- % de errores preanalíticos, analíticos y postanalíticos.
- Coeficiente de variación (CV) en controles internos y externos.

Seguridad del paciente


- **% de valores críticos informados en tiempo y forma.**
- Número de eventos adversos evitados por intervención del laboratorio.
- Incidentes relacionados con fallas en la identificación de pacientes o muestras

Gestión

- **Tasa de reclamos por parte del equipo médico.**
- Cumplimiento de protocolos y normativas.
- Indicadores de satisfacción del usuario interno (encuestas a médicos/enfermeros).

Finalidad


Los indicadores permiten medir, controlar y mejorar el desempeño del laboratorio frente a situaciones críticas. Son esenciales para asegurar resultados confiables, oportunos y seguros.



Estandarización de procesos

Consiste en aplicar protocolos validados, uniformes y reproducibles para todas las fases del proceso analítico


- Preanalítica: ingreso de órdenes, identificación del paciente, toma y transporte de muestras.
- Analítica: uso de métodos validados, controles internos y mantenimiento de equipos.
- Postanalítica: validación, notificación de resultados y gestión de valores críticos



- Disminuye la variabilidad y el error humano.
- Asegura resultados comparables y confiables en tiempo crítico.
- Mejora la coordinación entre personal técnico y profesional
- Facilita la trazabilidad para auditorías clínicas y de calidad.
- Permite integrar sistemas automatizados y POCT de manera segura

Beneficios específicos en emergencia

Tiempo de Respesta



El TurnAround Time (TAT) es el tiempo total desde que se solicita un análisis hasta que el resultado es accesible para la toma de decisiones clínicas.

Tiempo de Respuesta (TAT)

GARANTIA DE CALIDAD

Es considerado como un indicador de la eficacia de los laboratorios, siendo imprescindible su medición sistemática y análisis para garantizar la calidad

IMPORTANCIA EN LA EMERGENCIA

El TAT corto y controlado es esencial para la toma de decisiones rápidas y seguras (ej. IAM, sepsis, ACV, insuficiencia cardiaca, DM descompensada)

TAT PROPUESTOS

Análisis		TAT recomendado
Troponina		≤ 60 minutos
Gases en sangre		≤ 20 minutos
Ionograma		≤ 30 minutos
Glucemia		≤ 15 minutos

TAT EXCESIVOS

- Mayor riesgo de complicaciones o progresión de la enfermedad.
- Retrasos en el inicio de terapias específicas.
- Mayor tiempo de internación, costos y morbimortalidad.

Un resultado informado de forma eficaz impacta no solo a nivel de la seguridad del paciente, también lo hace a nivel institucional (recursos, costos)



Es responsabilidad del laboratorio no solo garantizar la exactitud de los resultados en términos de veracidad si no también el tiempo de respuesta ante situaciones que atentan contra la vida del paciente

Métodos para optimizar el TAT




Valores de Referencia

Mal denominado “Valor Normal”, es el valor esperado para un individuo “sano”. Depende de la población atendida en el laboratorio y la tecnología empleada ”

Valores de Decisión

Representan valores umbral, por encima o por debajo de los cuáles el médico respondera a ellos



Valores críticos

Se refiere a las cifras altas y bajas para un analito dado, mas allá de las cuales reflejan una amenaza para la vida del paciente a no ser que se le aplique un tratamiento adecuado y oportuno

Valores absurdos

Esta asociado a un error en el resultado de una determinada prueba, son bastante frecuentes

“Los Valores Críticos aparecen en la fase posanalítica inmediatamente después de conocer el resultado de la prueba”




Figura 1. Ciclo típico de una prueba de laboratorio y su relación con los valores críticos. En el círculo externo se representa la relación médico-paciente-laboratorio-paciente-médico; en el círculo medio se representan las diferentes etapas de una prueba de laboratorio pre-pre-análisis, pre-análisis, análisis, pos-análisis y pos-pos-análisis; y, en el círculo central los diferentes pasos, paso a paso, que se deben llevar con cada prueba de laboratorio. Como se observa, bajo la lupa, los valores críticos aparecen en la primera etapa de la fase pos-analítica, inmediatamente después de que se produce el resultado de la prueba, al momento en que ésta es validada.

¿Como establecer un programa de valores críticos?



Figura 3. Ciclo de calidad de Deming: PHVA, en donde se establecen las etapas de planear (P), hacer (H), verificar (V) y actuar (A) de los valores críticos en el laboratorio clínico.

Cada laboratorio deberá ejecutar la política de valores críticos en base a las necesidades de los pacientes y de la comunidad médica a la cual presta servicios que deberá evaluar y ajustar periódicamente a través del proceso de mejora continua Basados en ciclos de calidad de Deming

Su aplicación al manejo de valores críticos permite estandarizar, monitorear y perfeccionar este proceso vital para la seguridad del paciente.

Política de mejora

✓ Debemos como equipo, establecer la política de valores críticos, definir los protocolos de registro, definir el sistema de comunicación y establecer el tiempo de respuesta acorde a nuestra realidad.

✓ Una vez incorporado, debemos ejecutar el proceso y registrar los datos.

✓ Verificando a diario el plan de acción, corrigiendo y estandarizando los procesos.

✓ Más allá del cumplimiento y la mejora a través de las políticas de calidad, el manejo adecuado de los valores críticos es una responsabilidad del laboratorio y hace un aporte fundamental en el cuidado y seguridad del paciente


Tabla N°1: Listado de valores críticos cuantitativos de química clínica disponible en diversas publicaciones de la literatura médica mundial			
Prueba	Resultado bajo	Resultado alto	Interpretación –Observaciones-
ALT - AST		>2000 U/L	Hepatopatía y falla hepática
Amilasa		>2000 U/L	Pancreatitis aguda
Bicarbonato	<10 <u>mEq/L</u>	>45 mEq/L	Acidosis/alcalosis metabólica
Bilirrubina Total		>15 mg/dl	Síndrome hepatobiliar
BNP		>5000 <u>pg/ml</u>	Insuficiencia cardíaca
Calcio iónico	< 3,1 mg/dl	>6,3 mg/dl	Tetania en valores bajos, y coma cuando este alto
Cloro	<75 <u>mEq/L</u>	>127 <u>mEq/L</u>	Representa riesgo de muerte. Generalmente asociado a trastorno del EAB. <u>Pseudohipercloremia</u> se puede obtener en intoxicación con bromuro.
Creatinina		>7,5 mg/dl	Insuficiencia renal aguda o crónica
<u>Dimero D</u>		>5 ug/ml	Riesgo <u>Tombótico</u> (CID)
Fibrinógeno	<70 mg/dl	>1000 mg/dl	Peligro de sangrado cuando está bajo y trombosis si está elevado
Fósforo	<1 mg/dl	>9 mg/dl	Manifestaciones neurológicas cuando está bajo y enfermedad renal si esta elevado
Glucosa en sangre	<40 mg/dl	>500 mg/dl	Síntomas neurológicos de hipoglucemia, debilitamiento de la función cognitiva hasta inconsciencia, cuando está bajo. Coma diabético o cetoacidosis diabética si esta elevada
Lactato		>40 mg/dl	Hipoxia tisular
Magnesio	<1,0 mg/dl	>5,0 mg/dl	Falla renal si está disminuido y confusión mental, disminución de los reflejos y debilidad muscular si está alto.
pH	<7.20	>7.60	Estos valores corresponden a una acidosis o alcalosis gravemente descompensada. Representan riesgo de muerte.

Potasio	<2,4 mmol/L	>7,2 mmol/L	Paro cardíaco
Procalcitonina		>10 ng/ml	Riesgo de falla multiorgánica.
Proteína C Reactiva		>50 mg/dl	Inflamación aguda
Sodio	<120 mmol/l	>160 mmol/l	Representan peligro de muerte
Troponina T		>0.1 ng/ml	Compatible con Infarto de miocardio o angina inestable con daño miocárdico mínimo.
Urea		>225 mg/dl	Falla renal e indicación de diálisis



Tabla N°2: Listado de valores críticos cuantitativos de Hematología disponible en diversas publicaciones de la literatura médica mundial

Prueba	Resultado bajo	Resultado alto	Interpretación –Observaciones
Hematocrito	<20%	>61%	En valores bajos el miocardio recibe un aporte insuficiente de oxígeno. Valores elevados significa una intensa hiperviscosidad de la sangre, con resistencia al flujo circulatorio elevado, situación amenazante de insuficiencia cardiocirculatoria
Hemoglobina	<7,0	>20,0 g/dl	Valores bajos, aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos, valores altos síndrome de hiperviscosidad
Recuento de Plaquetas	<30x10 ³ ul	>1000 x 10 ³ ul	Peligro de sangrado cuando están bajas y trombosis cuando están elevadas
Recuento de Eritroblastos		>5000 ul	Anemia hemolítica , <u>mieloptisis</u>
Recuento de Leucocitos	<1.000 <u>ul</u> , y/o neutrófilos < 500 <u>ul</u>	>50.000 ul	Valores bajos suponen peligro elevado de infección. Sospecha de aplasia medular, mieloptisis, leucemia aguda, etc. Valores elevados pueden indicar la presencia de una leucemia o reacción leucemoide.
Tiempo de Protrombina (RIN)		>30 seg o RIN>4,5	Riesgo de sangrado
Tiempo parcial de Tromboplastina activada		>85 seg	Deficiencia o inactivación de factores VIII, IX, XII con riesgo de sangrado.



VALORES CRITICOS

“Indicadores de un estado fisiopatológico tan alejado de la normalidad que puede poner en peligro la vida del paciente si no se actúa rápidamente y para el que se pueden adoptar medidas correctivas”

Lundberg GD. When to panic over abnormal values. Med Lab Observ. 1972; 4:47-54.

IDENTIFICACION

Inmediata del valor crítico por parte del sistema o profesional bioquímico.
Chequear veracidad del resultado: ID, interferencias, condición analítica



CONFIRMACIÓN

Verificación técnica: condición analítica de excelente calidad, o repetición según protocolo.
Dejar asentado en el informe “resultado confirmado o verificado”



COMUNICACIÓN

Directa y documentada: comunicación asertiva al médico tratante o equipo responsable (no WhatsApp, o dejar los informes impresos encima de escritorios)
Quien debe informarlo? Quien valide o un responsable y debe dejar registro de ello.



“READ-BACK”



REGISTRO

En sistema o planilla: quién es el receptor a quién se informó, a qué hora, el servicio, ID, y el valor del analito



Completamos la encuesta sobre Valores Críticos



¿ Que nos dice la IA?



Échale un vistazo a este chat

Use ChatGPT to answer questions, write, create images, complete work, and code —all in one place. Get started for free or download the app.

 ChatGPT

“La comunicación, en tiempo y forma adecuada, de los valores críticos, es un DERECHO DEL PACIENTE para lograr la curación del mismo”



¡Gracias!